



## PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®

---

### Heel handig in combinatie met MyEasyChannel®

6-1 U dient voor het Brightsign systeem minimaal over PowerPoint versie 2007 op uw werkstation te beschikken of deze te installeren.

Binnen PowerPoint maken we gebruik van een export macro.

Deze macro moet eerst geïnstalleerd worden binnen PowerPoint.


Kopieer de folder "PowerpointAddOn" naar de installatiefolder van Microsoft Office.

6-2 Open PowerPoint 2007

6-3 Click op de Office Button links boven van PowerPoint




6-4 Click op de PowerPoint Options Button




# PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg


6-5 Selecteer *Trust Center* van de linker kolom.



6-6 Click op *Trust Center Settings*




6-7 Selecteer *Disable all macros with notification*




6-8 Click OK om het Trust Center te sluiten.

# PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg


6-9 Selecteer *Add-Ins* van de linker kolom



6-10 Select *PowerPoint Add-Ins* van Manage Options




6-11 Click op de *Go* Button




## PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg


6-12 Click op de *Add New* button



6-13 Localiseer het *BrightSign.ppam* file, selecteer deze en click OK




6-14 Selecteer *Enable Macros* – dit is de enige juiste manier, om de BrightSign module te activeren.




## PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg

6-15 Selecteer Close (u ziet de BrightSign add-in module in de lijst)




U ziet nu een nieuwe tab in de PowerPoint info balk, genaamd "Add Ins"




6-16 Click op de *Add-Ins* tab

U ziet twee nieuwe buttons "*BrightSign Set Image Size*" en "*BrightSign Export*"



6-17 Click op "*BrightSign Set Image Size*" om de PowerPoint presentatie aan te passen aan de resolutie van uw beeldschermmaat of "Zone" in uw BrightSign project.



Bepaal de maat van de slides en klik "OK"

# PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg

---

## 7 Gebruik van PowerPointAddOn (optioneel)


7-1 Maak een nieuw project in BrightAuthor en bepaal de maat van uw “presentatie zone”. Voor de invulling van de playlist gebruiken we de slides uit een PowerPoint presentatie. De maat van de slides van uw Powerpoint presentatie moeten daarom gelijk zijn aan de maat van de “Zone” waarin ze gebruikt worden.

### 7-2 Aanpassen van de export maat van de slides in PowerPoint


Open uw Powerpoint presentatie.

Click op de *Add-Ins* tab

U ziet twee buttons “*BrightSign Set Image Size*” en “*BrightSign Export*”



Click op “*BrightSign Set Image Size*” om de PowerPoint presentatie aan te passen aan de resolutie van de “Zone” in uw BrightSign project.



Bepaal de maat van de slides en klik “OK”

7-3 Maak de gewenste aanpassingen op de beschikbare slides en klik op “Opslaan”.

Let op:

De nummering van de slides zijn **uniek** en worden exact zo in BrightAuthor gebruikt.

Bij verandering van de nummering in PowerPoint treden er ook veranderingen in de Playlist op.

Wilt u extra slides maken, doe dat dan altijd **na de laatste bestaande slide**.

De uiteindelijk de speelvolgorde bepaalt u in BrightAuthor.


Klik vervolgens op de tab “*Invoegtoepassingen*” en klik op “*BrightSign Export*”.

De “Slides” worden geëxporteerd naar dezelfde map waar ook de Powerpoint presentatie zich bevindt.

## PowerPointAddOn (optioneel) voor EasyCast®; vervolg

---

Het export window kan er als volgt uitzien maar is afhankelijk van uw locale opslag en mapstructuur:



Klik op OK  
De nieuwe "Slides" worden nu opgeslagen.  
Sluit PowerPoint!